


# カラーパレットの作成

独自のカラーパレットを作成するには？




独自のカラーパレットを作ります。




- ① カラーマップの定義ファイルは、以下のフォルダにインストールされています。まず、以下のファイルを参照してみてください。

`%CEI_HOME%\ensight82\site_preferences\palettes`

メニューに表示されているカラーパレットと同じ名前のファイルがあります。



- ② 適当なファイルをコピーし、ファイルの中身を書き換えます。  
例えば、シンプルな `ACFD_simple_palette.cpal` をコピーして、開いてみます。



```

number_of_levels 4 ← レベル数
colors ← colors (既定値)
0.000000 0.000000 1.000000
1.000000 1.000000 1.000000
1.000000 0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
    
```

各レベルの R, G, B 値 (0~1)

例えば、一番最後の行を `0.0 1.0 0.0` (緑)に変更し、`New_ACFD_simple_palette.cpal` と言う名前で保存してみてください。



